

預防釣魚信件設定操作手冊

※資安最重要觀念之一：請各位使用者**不定期變更密碼**※

※資安最重要觀念之一：請各位使用者**不要點開非公務與來路不明之信件**※

壹、Gmail 桌機板設定

步驟一：點開 Gmail 一點開右上角「設定」一點開「查看所有設定」。




步驟二：一般設定下拉找到「圖片」一點選「顯示不明圖片時，必須先詢問我」一下拉到最下方點「儲存變更」。




貳、Outlook 桌機版設定


步驟一：於上方工具列中點選「檢視」，並點選「訊息預覽」且於下拉式選單中找到點選「關閉」；點選「選取窗格」並選取「關閉」。



步驟二：於上方工具列點選「檔案」一點選左方欄位「選項」後進入選項設定頁面，點選左方欄位「郵件」，下拉找到「追蹤」，並點選「不要傳送讀信回條」後點選「確定」。




步驟三：於上方工具列點選「檔案」一點選左方欄位「選項」後進入選項設定頁面，於左方欄位點選「信任中心」後，於信任中心設定頁面左方欄位點選「電子郵件安全性」，並點選「以純文字讀取所有標準郵件」；於左方欄位點選「附件處理」，並點選「關閉附件預覽」；於左方欄位點選「自動下載」，並點選「不要自動下載標準 HTML 電子郵件訊息或 RSS 項目中的圖片」後，點選「確定」。




參、MAC 郵件電腦版設定

步驟一：點開「郵件」，點選「顯示方式」，在於下拉式選單找到「顯示底部預覽」並取消勾選。



步驟二：於上方點選「郵件」，在下拉式選單找到「偏好設定」並點選。



步驟三：於上方功能列中點選「檢視」，並在下方「列出預覽內容」修改為「無」。



肆、IOS 郵件手機版設定

步驟一：於手機內找到「設定」並點選。




步驟二：於設定中找到「郵件」並點選。



步驟三：於郵件相關設定頁面中找到「預覽」並點選。



步驟四：於預覽的設定頁面中，點選「無」。




備註：IOS 會因版本或型號不同，於設定上可能會有所差異，當您的畫面與本操作手冊有異，再請撥打圖資處諮詢分機#2365 將協助您設定。

肆、Android 手機設定

步驟一：於左方欄位點選「設定」。



步驟二：在設定頁面中，找到「**休假回覆**」，並將狀態修改為「**關閉**」。



步驟三：在設定頁面中，找到「**圖片**」，並將狀態修改為「**顯示不明外部圖片時，必須先詢問我 (同時停用動態電子郵件)**」。



伍、關閉 iPhone 手機簡訊預覽功能

步驟一：於手機內找到「設定」並點選。



步驟二：於設定中找到「通知」並點選。



步驟三：於通知相關設定頁面中找到「訊息」並點選。



步驟四：於訊息的設定頁面中，點選「顯示預覽」。



步驟五：於顯示預覽相關設定頁面中找到「永不」並點選。

